

V A Z N O : OVA PODESAVANJA SE PREPORUCUJU, ALI NISU OBAVEZNA !!!

Ako zelite da pri svakom otvaranju novog AutoCAD crteza (*.dwg) imate postavljene sve parametre (Layer-e, Styles, Geodetske linije kao i razmere dimenzionisanja...) za crtanje u GeoSoft-u morate podesiti AutoCAD okruzenje kao u primeru.

U PRIMERU SU DATA PODESAVANJA ZA ACAD 2006 I KORISNIKA boban.radojkovic


Ova cetri file:

- 1.GeoSoftCir.SHX
- 2.GeoSoftLat.SHX
- 3.GeoMetarCir.SHX
- 4.GeoMetarLat.SHX

(ovi file-ovi se nalaza u instalacionom folderu Geosoft u podFolderu Slova ..\Geosoft\Slova)


iskopirati u instalacioni folder AutoCAD-a u podFolderu Fonts C:\Program Files\AutoCAD 2006\Fonts pre nego sto pokrenete Acad. Znaci Acad treba da bude ugasen !

Porenuti Windows Explorer i otvoriti folder Geosoft, Klikom startovati file Geosoft.dwt.Ovaj dvoklik misa ce otvoriti AutoCAD, u File meniju AutoCAD-a odabrat "Save as" i otvorice se prozor kao na slici. U polju Files of type sa padajuće liste odabrat "AutoCad Drawing Template (*.dwt)" i upolju File name upisati "GeoSoft" zatim kliknuti na dugme ili taster "Save" u istom prozoru.




PODESAVANJE STARTOVANJA OVOG File-a PRI SVAKOM OTVARANJU NOVOG CRTEZA (*.dwg)

U AutoCad Meniju otvorite:Tools>Options>Template settings>Default Tempalte File Name for QNEW
Otvori ce se prozor kao na donjoj slici.



Kliknite na dugme ili taster "Browse" i pojavice se prozor kao na donjoj slici.Sa liste odaberite file Geosoft.dwt i otvorite file sa "Open":



Sad se opet prikazao prozor Options u kome treba kliknuti na dugme odnostno taster "Apply:", pa potvrditi sa "OK"

Kada otvorite novi AutoCad crtez (*.dwg), AutoCAD ce Vas pitati gde se nalazi file **linije.shx** Ovaj file se nalazi u instalacionom folderu Geosoft-a (..\Geosoft), gde treba otici i odabratи file linije.shx koji ce u Radnom okruzenju postaviti geodetske linije po pravilima novog topografskog kljуча za linijske objekte.

Ako file linije.shx iz instalacionog foldera Geosoft-a (..\Geosoft) iskopirate u folder
C:\Documents and Settings\rboban\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.0\enu\Support
OVA PORUKA VAM SE NECE VISE POJAVLJIVATI !!!

Sada pri svakom otvaranju novog AutoCAD crteza (*.dwg) imate postavljene sve parametre (Layer-e, Styles, Geodetske linije kao i razmere dimenzionisanja...) za crtanje u GeoSoft-u.